Windows Vista

<mark>Шаг 1</mark> Нажимаем **Пуск → Панель управления**

•	Windows Ultimate	Музыка		
	Проигрыватель Windows Media	Игры		
1	Фотоальбом Windows	Поиск		
8	Загрузка Windows Live Messenger	Недавние документы		
0	DVD-студия Windows	Компьютер		
<u>s</u>	Конференц-зал Windows	Сеть		
		Подключение		
		Панель управления		
		Программы по умолчанию		
•	Все программы	Справка и поддержка		
Нача				

<mark>Шаг 2</mark>

В разделе Панель управления, далее Сеть и интернет выберите пункт Просмотр состояния сети и задач.

Если раздел Панель управления представлен в классическом виде, выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом

🚱 🕣 🗢 层 🕨 Панель управлен	ия 🕨	 ✓ 4→
 Панель управления - домашняя страница Классический вид 	Система и ее обслуживание Начало работы с Windows Резервное копирование данных компьютера	Учетные записи пользовате безопасность Ф ^{установить родительский контро} пользователей
	Безопасность Проверка обновлений Проверка состояния безопасности компьютера	Добавление и удаление учетных : пользователей
	Paspeшение запуска программы через брандмауэр Windows	Оформление и персонализа Изменение фонового рисунка рабо Настройка цветовой схемы
	Сеть и Интернет <u>Просмотр состояния сети и задач</u> Настройка общего доступа к файлам	Настройка разрешения экрана
	Оборудование и звук Автоматическое воспроизведение компакт-дисков и	Смена клавиатуры или других спосо Изменение языка отображения инте
	других носителей Принтер Мышь	Специальные возможности Рекомендуемые Windows параметр Оптимизация отображения на экран
	Программы Удаление программы Настройка автозагрузки программ	Дополнительные параметры
22 13		



<mark>Шаг 4</mark>

Выбираем необходимое соединение, нажимаем правой кнопкой — Свойства



	Vооралонить 👻 🧧 Вильн 👻 Отклюнение сетерого исто
	🎚 Подключение по локальной сети - свойства 🛛 🛛 🔀
	Сеть
	_
	Подключение через:
	Адаптер рабочего стола Intel(R) PRO/1000 МТ
	Настроить
	Отмеченные компоненты используются этим подключением:
	🗹 🍷 Клиент для сетей Microsoft
	🗹 💂 Планировщик пакетов QoS
	🗹 🛃 Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro
	Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)
	Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)
	Драйвер в/в тополога канального уровня
	🖸 🛥 Ответчик оонаружения топологии канального уровня
	Установить Удалить Свойства
	Описание
	Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных
	сетей, обеспечивающий связь между различными взаимо рействующими сетями
	восилодско вующини сетини.
	ОК Отмена

<mark>Шаг 6</mark>

Вводим необходимые данные

Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ІРv4) 🛛 🖓 🔀				
Общие	1			
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.				
Получить IP-адрес автоматически				
💿 Использовать следующий IP-а	адрес:			
IP-адрес:	C.Z., 142, 200, -4			
Маска подсети:	253.251.251.6			
Основной шлюз:	152 . 103 . 100 . 10			
Получить адрес DNS-сервера автоматически				
О Использовать следующие адреса DNS-серверов:				
Предпочитаемый DNS-сервер:	1.2.1170.000.00			
Альтернативный DNS-сервер:	177.120.20.1			
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно				
ОК Отмена				